

Tillæg til ViTal v.4.5.5



Nyheder i ViTal

Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder:

Flag og sprognavn for hver oplæser.

Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen.

Favoritliste som hjælper med at reducere listen af viste oplæsere i ViTal bjælken.

Mulighed for at koble genvejstast på hver oplæser eller vælge en fælles genvejstast for skift af oplæser, f.eks. vælg næste, vælg forrige oplæser.

Sortér oplæser listen efter flag, navn, udtale, favorit, sprog eller genvej.

Højreklik direkte på en oplæser for hurtig adgang til indstillinger.

Udtalebog vises for hver oplæser.


Eksporter og importer udtalerrettelser.

Lås Tekst- og skærmlæser læser så de følges ved stemmeskift.

Navngiv optagelser inden optagelsen påbegyndes.

Oplæser oversigt


Den nye visning af indstillinger for ViTal programmets oversigt over oplæsere findes på følgende måde.



Åben "Oplæser oversigt..." ved at klikke på genvejen i ViTal bjælken


eller ved at klikke på "Oplæser oversigt" i ViTal programmets brugerflade.

"Oplæser oversigt..." kan også åbnes ved at højreklikke på ViTal ikonet nederst til højre i proceslinjen og efterfølgende venstreklikke på "Oplæser oversigt..."




ViTal åbner nu for dialogboksen "Oversigt over oplæsere"

Knapperne - Sig noget! – Tilpas... – Omdøb... - Ny... - Fjern... - Kopi – Find oplæsere – virker på samme måde som beskrevet i manualen til ViTal programmet.



Stemmerne i Oplæser oversigten vises nu i et nyt vindue, hvor de er opdelt i forhold til hvilket sprog/land de repræsenterer.

I dialogboksen vises følgende kolonner (overskrifter):



Flag: Viser hvilket land stemmen tilhører med landets flag.

Navn: Navnet på stemmen som vælges under oplæsning.


Udtale: Vælg hvilken udtalebog der skal bruges.

Favorit: Udpeg en eller flere Favorit stemmer.

Sprog: Viser hvilket sprog stemmen tilhører med landets navn.


Genvej: Indtast en genvej til hurtigvalg af favorit stemme.

Sprog og Genvej er ikke synlige som standard, se på side 4 hvordan de tilvælges.



Dialogboksen kan justeres i størrelse ved at trække i nederste højre hjørne hvor der vises striber.

To ekstra kolonner kan tilføjes. Dette gøres ved at højreklikke på en af de viste kolonner. Programmet åbner nu en liste over de mulige kolonner. Man kan vælge den kolonne som skal tilføjes eller fjernes ved at klikke på den (højreklik). Som eksempel tilvælges kolonnerne "Sprog" og "Genvej" – sæt flueben ud for "Sprog", højreklik igen på en kolonne og vælg "Genvej" og de begge bliver synlige dialogboksen.




Kolonnerne **Navn**, **Udtale** og **Sprog** sorterer alfabetisk hvis der venstreklikkes en gang på en af disse. Klikker man igen på en sorteret liste, vendes rækkefølgen i listen om.




NYT i ViTal version 4.5.5

Det er muligt at flytte på rækkefølgen af kolonnerne. En kolonne flyttes ved at fastholde den med vestremusetast og trække den hen på den kolonne, den skal placeres til venstre for.




Når kolonnen "Sprog" slippes på kolonnen "Navn", placeres den til venstre for kolonnen "Navn" – altså mellem kolonnen "Flag" og "Navn".



Rediger direkte på stemmelinjen.

Hvis der højreklikkes på linjen med f.eks. Mette stemmen, vises en dialogboks hvor det er muligt at vælge forskellige tilgange til indstillinger på Mette stemmen eller stemmeredigering som beskrevet i ViTal manualen.




Valg af Favorit stemme og Valg af genvej til Favorit stemme

Eksempel: Stemmerne Mette og Lucy vælges som Favorit stemmer

Venstreklik en gang på linjen med Mette stemmen, linjen markeres, den bliver blå.







Venstreklik nu en gang i feltet under kolonnen Favorit og der dukker en grøn prik op i Mette stemmens Favorit felt – gentag samme procedure for stemmen Lucy.

Favorit-stemmer vises med en grøn prik.

Favorit markeringen kan også aktiveres ved at højreklikke på linjen for Mette stemmen og derefter klikke på "Favorit til".



Når Mette og Lucy er valgt som Favoritter, sættes et flueben i valgfeltet Brug kun "Favoritter" i oplæseroversigt.


NYT i ViTal version 4.5.5

Hvis ViTal bjælken er synlig og feltet **Oplæservalg** er aktivt, så vil her kun blive vist Favorit stemmerne **Lucy** og **Mette**, da der tidligere er sat flueben i feltet **Brug kun "Favoritter"** i oplæseroversigt.




Opret genvej til Favorit stemmerne

Gå ind i ViTal programmets brugerflade, vælg knappen **Genveje...**



Her sættes genvejstaster på for valg af Favorit stemmer.

f.eks – **F3** og **F4** som vist her.



Det er nu muligt at skifte mellem Favorit stemmerne Mette og Lucy ved at trykke på F3 for næste og F4 for forrige Favorit stemme.




NYT i ViTal version 4.5.5

Brugere med behov for hurtig skift mellem tekster på forskellige sprog, vil med fordel kunne anvende viste eksempel.

Der kan vælges flere oplæsere som Favorit oplæsere, ret evt. "Test tale" i ViTal programmet - åben ViTal brugerfladen, klik på Indstillinger – Ret "Test tale" (1 2 3. Hunden er glad) til 1 2 3. Dette vil medføre at kun 1 2 3 oplæses som kontrol for valgte favorit sprog. Udtalen vil være på det valgte sprog f.eks. så ViTal med en engelsk stemme siger "one two three".

Det er også muligt at sætte en **Genvej** på den bestemt oplæser:

Sørg for at kolonnen Genvej er synlig inde i "Oversigt over oplæsere" (se side 4 hvis den ikke er synlig).




Vælg Lucy så den bliver blå. Klik en gang i feltet Genvej ved siden af Lucy stemmen. Det er nu muligt at indsætte en genvej til hurtigvalg af Lucy stemmen; tryk på de taster som skal være genvej til Lucy. Stemmen kan nu hurtigt vælges når genvejen til Lucy stemmen tastes.


Det er muligt at have en genvej på en oplæser som ikke er en favoritstemme, men hvis der er flueben i **Brug kun "Favoritter" i oplæseroversigt**, vil man ikke kunne se i listen hvilken stemme der er aktiv, når genvejen til stemmen som ikke er favorit er valgt.

Hurtig adgang til indstillinger

ved dobbeltklik på en stemme under kolonnen "Navn" åbnes "Tilpas" dialogboksen for den valgte stemme hvor tempo osv. kan indstilles.



Ved dobbeltklik på en udtalebogs navn under kolonnen "Udtale" åbnes stemmens udtalebog.




Nyt for "Udtalebøgerne" er, at de kan **Exporteres** og allerede forberedte "Udtalebøger" kan **Importeret** fra en anden ViTal version.

En "Udtalebog" følger den stemme den er tilpasset til, f.eks. Mette og må ikke bruges som udtalerrettelse på en anden stemme.

NYT i ViTal version 4.5.5


Lås skærm- og tekstlæser så de følges ad!

Lad f.eks. skærlæseren følge det sprog der vælges



Hængelåsen er åben

Skærlæser ikke låst





Hængelåsen er låst

Skærlæser følger tekstlæser

Når skærlæseren er låst, vil et tekstlæser skift til Lucy medføre, at skærlæseren også skifter til Lucy.

Klik på knappen med hængelåsen for at skifte indstilling:




Navngiv lydfil inden optagelse med ViTal lydoptageren

Det er nu muligt at navngive en lydfil inden ViTal laver lydfil optagelsen af dokumentet.



Klik på ikonet for indstilling af lydfil

Programmet åbner nu "Indstillinger for optagelse" – her skal der sættes et flueben ud for feltet "Spørg efter et navn til optagelse".



ViTal vil nu vise en dialogboks hvor navnet på lydfilen skal angives før optagelsen startes.

